



关于 hc-usb-d 安装出现的问题

情况一



情况二



当出现上图所示的任一情况，请尝试下面操作一般都能解决问题。

1. 在路径 C:\Windows\System32\drivers 添加文件 usbser.sys，如果已有这文件，这一步就不用了；
2. 打开路径 D:\Windows\System32\DriverStore，找到文件夹 FileRepository，右键点“管理员取得所有权”；（这可须要等较长时间）
3. 将文件夹 hccdc.inf_x86_neutral_6d68c9c7373ed70e 和 mdmcpq.inf_x86_neutral_9f203c20b6f0dabd 复制到 D:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository，如果已有，则覆盖原来的。
4. 重新安装驱动程序。